


ส่วนจัดการข้อมูลรถ หัวลาก



เมนูจัดการโปรเจกจะมีเมนูแยกย่อย 2 เมนูคือ แสดงข้อมูล และเพิ่มข้อมูล

เมนูเพิ่มข้อมูล

จะแสดงรายละเอียดด้วยกัน 3 ส่วน คือ ส่วนข้อมูลรถหัวลาก ส่วนข้อมูลรายละเอียดรถหัวลาก ส่วนข้อมูลที่อยู่ของรถหัวลาก

ส่วนข้อมูลรถหัวลาก

ส่วนข้อมูลรถหัวลาก		
เบอร์รถ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อรถ
ลักษณะรถ	เลขตัวรถ	แบบ/รุ่น
ยี่ห้อเครื่องยนต์	เลขเครื่องยนต์	วันถึงดทะเบียน
ปี/รุ่น	ชนิดเชื้อเพลิง	จำนวนถัง
สี	ขนาดล้อ	แรงสูบ
แรงม้า	น้ำหนักรถ	น้ำหนักบรรทุก
หมายเหตุ	RFID	ขนาดบรรจุรวม

รูปที่ 17 แสดงหน้าเพิ่มข้อมูล ส่วนข้อมูลรถหัวลาก

เบอร์รถ เป็นตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่

**** เบอร์รถต้องมีไม่เกิน 10 ตัวอักษร มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก ถ้าเบอร์รถซ้ำให้แจ้งเตือนว่าซ้ำ****

ทะเบียนรถ มีขนาดไม่เกิน 15 ตัวอักษร

****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

ยี่ห้อรถ มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

ลักษณะรถ มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร

****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

เลขตัวรถ มีขนาดไม่เกิน 30 ตัวอักษร

****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

แบบ/รุ่น มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ยี่ห้อเครื่องยนต์ มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

เลขเครื่องยนต์ มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

วันที่จดทะเบียน ต้องเป็นวันที่

****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

ปี/รุ่น กรอกข้อมูลปี คริสต์ศักราช เช่น 2016 มีขนาดไม่เกิน 4 ตัวอักษร

ชนิดเชื้อเพลิง กรอกข้อมูลเชื้อเพลิงที่ใช้ เช่น CNG มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร

จำนวนถัง กรอกข้อมูลจำนวนถังของเชื้อเพลิง

****มีการเช็คว่าเป็นตัวเลข ให้ใส่แต่ตัวเลขเท่านั้น ****

สี กรอกข้อมูลสีของรถ มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร

ขนาดล้อ กรอกข้อมูลจำนวนล้อของรถ มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร เช่น 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น

แรงสูบ กรอกข้อมูลจำนวนสูบ

****มีการเช็คว่าเป็นตัวเลข ให้ใส่แต่ตัวเลขเท่านั้น ****

แรงม้า กรอกข้อมูลแรงม้า

****มีการใช้ว่าเป็นตัวเลข ให้ใส่แต่ตัวเลขเท่านั้น ****

น้ำหนักรถ กรอกข้อมูลน้ำหนักรถ

****มีการใช้ว่าเป็นตัวเลข ให้ใส่แต่ตัวเลขเท่านั้น ****

น้ำหนักบรรทุก กรอกข้อมูลน้ำหนักบรรทุก

****มีการใช้ว่าเป็นตัวเลข ให้ใส่แต่ตัวเลขเท่านั้น ****

ขนาดบรรจุรวม กรอกข้อมูลขนาดบรรจุรวม เป็นตัวเลข

RFID กรอกข้อมูล RFID ของหัวลาก มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

****มีการใช้ความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

ส่วนข้อมูลรายละเอียดรถหัวลาก

ส่วนข้อมูลรายละเอียดรถหัวลาก		
เบอร์รถ	งวดภาษี	วันสิ้นอายุภาษี
อัตราภาษี	รหัส(ประกัน)	เลขที่กรมธรรม์(ประกัน)
ทุน(ประกัน)	งวด(ประกัน)	เริ่ม(ประกัน)
สิ้นสุด(ประกัน)	เบี้ย(ประกัน)	ปี(ประกัน)
ผู้ออกประกัน(ประกัน)	ผู้เอาประกัน(ประกัน)	รหัส(พ.ร.บ.)
เลขที่กรมธรรม์(พ.ร.บ.)	งวด(พ.ร.บ.)	เริ่ม(พ.ร.บ.)
สิ้นสุด(พ.ร.บ.)	เบี้ย (พ.ร.บ.)	ปี (พ.ร.บ.)
ผู้ออก(พ.ร.บ.)	ผู้เอาประกัน(พ.ร.บ.)	ผู้ถือกรรมสิทธิ์
BOKER	ประเภท	

รูปที่ 18 แสดงหน้าเพิ่มข้อมูล ส่วนข้อมูลรายละเอียดรถหัวลาก

รหัสรถหัวลาก ลิงค์มาจากหน้าแก้ไขข้อมูลรถหัวลาก

****ไม่สามารถแก้ไขได้****

งวดภาษี มีขนาดไม่เกิน 15 ตัวอักษร

****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

วันสิ้นอายุภาษี เป็นวันที่

****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

อัตราภาษี เป็นจำนวนเงิน

****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

รหัส(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร

เลขที่กรมธรรม์(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร

ทุน(ประกัน) เป็นจำนวนเงิน

งวด(พรบ.) กรอกเดือน

งวด(ประกัน) กรอกเดือน

เริ่ม(พรบ.) ต้องเป็นวันที่

เริ่ม(ประกัน) ต้องเป็นวันที่

สิ้นสุด(พรบ.) ต้องเป็นวันที่

สิ้นสุด(ประกัน) ต้องเป็นวันที่

เบี้ย (พรบ.) เป็นจำนวนเงิน

เบี้ย(ประกัน) เป็นจำนวนเงิน

ปี (พรบ.) เป็นตัวเลข มีขนาด 4 ตัวอักษร

ปี(ประกัน) เป็นตัวเลข มีขนาด 4 ตัวอักษร

ผู้ออก(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ผู้ออกประกัน(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ผู้เอาประกัน(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ผู้เอาประกัน(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

รหัส(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

BOKER มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

เลขที่กรมธรรม์(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร

ประเภท เป็นตัวเลข 1 ตัวอักษร

ส่วนข้อมูลที่อยู่ของรถหัวลาก

เบอร์รถ

สาขา

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

รูปที่ 19 แสดงหน้าเพิ่มข้อมูล ส่วนข้อมูลที่อยู่รถหัวลาก

เบอร์รถ มาจากเบอร์รถหัวลาก ****ไม่ต้องกรอกซ้ำ****

วันที่สิ้นสุด ต้องเป็นวันที่

สาขา กรอกข้อมูลสาขาขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

หมายเหตุ กรอกหมายเหตุ

วันที่เริ่ม ต้องเป็นวันที่

ในส่วนของการแสดงข้อมูลรถหัวลาก สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่เบอร์รถสามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขรถหัวลากเบอร์นั้นได้ ดังรูป

เบอร์รถ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อรถ	ลักษณะรถ	เลขตัวรถ	แบบ/รุ่น	ยี่ห้อเครื่องยนต์	เลขเครื่องยนต์	วันที่จดทะเบียน	ปี/รุ่น	อายุ	ชนิดเชื้อเพลิง	จำนวนถัง
FMC-001	71-1994	SCANIA	ลากจูง	01141494	-	SCANIA	5084588	7/2/1989	1989	27	CNG	6
FMC-002	71-2045	SCANIA	ลากจูง	01141844	-	SCANIA	5084818	7/2/1989	1989	27	CNG	6
FMC-004	71-1983	SCANIA	ลากจูง	01141846	-	SCANIA	5084701	7/2/1989	1989	27	CNG	6
FMC-005	71-2046	SCANIA	ลากจูง	01141845	-	SCANIA	5084876	7/2/1989	1989	27	CNG	6
FMC-006	71-1981	SCANIA	ลากจูง	01141490	-	SCANIA	5084475	7/2/1989	1989	27	CNG	6
FMC-007	71-1982	SCANIA	ลากจูง	01141840	-	SCANIA	5084808	7/2/1989	1989	27	CNG	6
FMC-008	71-1976	SCANIA	ลากจูง	01141842	-	SCANIA	5084702	7/2/1989	1989	27	CNG	6
FMC-009	71-1980	SCANIA	ลากจูง	01141841	-	SCANIA	5084717	7/2/1989	1989	27	CNG	6
FMC-010	71-1975	SCANIA	ลากจูง	01141843	-	SCANIA	5084719	7/2/1989	1989	27	CNG	6
FMC-011	71-1978	SCANIA	ลากจูง	01141847	-	SCANIA	5084884	7/2/1989	1989	27	CNG	6

Page 1 of 4 (35 items)
< Prev
1 2 3 4 Next >

รูปที่ 20 แสดงหน้า ส่วนตารางข้อมูลรถหัวลาก

บันทึก

ปุ่มบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ยกเลิก

ยกเลิกการทำงานในหน้าบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ส่วนแก้ไขข้อมูลรถหัวลาก

แสดงข้อมูลรถหัวลาก

แก้ไขข้อมูล

เพิ่มรายละเอียดรถหัวลาก

เพิ่มที่อยู่รถหัวลาก

เพิ่มสถานะรถหัวลาก

ส่วนข้อมูลรถหัวลาก

เบอร์รถ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อรถ
FMC-007	71-1982	SCANIA
ลักษณะรถ	เลขตัวรถ	แบบ/รุ่น
ลากจูง	01141840	-
ยี่ห้อเครื่องยนต์	เลขเครื่องยนต์	วันที่จดทะเบียน
SCANIA	5084808	02/07/1989
ปี/รุ่น	ชนิดเชื้อเพลิง	จำนวนถัง
1989	CNG	6
สี	ขนาดล้อ	แรงสูบ
แดง	3 เหล่า 6 ล้อ ยาง 10 เส้น	6

เมื่อผู้ใช้คลิกที่ เบอร์รถ ในตารางข้อมูลรถหัวลาก ระบบจะแสดงหน้าแก้ไข พร้อมข้อมูลรถหัวลากให้ดู สามารถเลือกแก้ไขตามช่องได้ เหมือนกับการเพิ่มข้อมูล จากนั้นก็ทำการกดปุ่มบันทึก หรือ ปุ่มยกเลิก จบการทำงาน

แสดงข้อมูลรถหัวลาก

แก้ไขข้อมูล

เพิ่มรายละเอียดรถหัวลาก

เพิ่มที่อยู่รถหัวลาก

เพิ่มสถานะรถหัวลาก

ในส่วนของแถบเมนูจะมีรายการตามรูปแบบเป็นดังนี้

แสดงข้อมูลรถหัวลาก

แก้ไขข้อมูล เพิ่มรายละเอียดรถหัวลาก เพิ่มข้อมูลรถหัวลาก เพิ่มสถานะรถหัวลาก

ส่วนข้อมูลรายละเอียดรถหัวลาก

เบอร์รถ FMC-001	งวดภาษี	วันสิ้นอายุภาษี
อัตราภาษี	รหัส(ประกัน)	เลขที่กรมธรรม์(ประกัน)
ทุน(ประกัน)	งวด(ประกัน)๑	เริ่ม(ประกัน)
สิ้นสุด(ประกัน)	เบี้ย(ประกัน)	ปี(ประกัน)
ผู้ออกประกัน(ประกัน)	ผู้เอาประกัน(ประกัน)	รหัส(พรบ.)
เลขที่กรมธรรม์(พรบ.)	งวด(พรบ.)	เริ่ม(พรบ.)

เลือกแถบ **เพิ่มรายละเอียดรถหัวลาก** ไปที่หน้า **เพิ่มข้อมูลรายละเอียดของรถหัวลากคันนี้**

รหัสรถหัวลาก ลิงค์มาจากหน้าแก้ไขข้อมูลรถหัวลาก ****ไม่สามารถแก้ไขได้****

งวดภาษี มีขนาดไม่เกิน 15 ตัวอักษร ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

วันสิ้นอายุภาษี เป็นวันที่ ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

อัตราภาษี เป็นจำนวนเงิน ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

รหัส(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร

เลขที่กรมธรรม์(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร

ทุน(ประกัน) เป็นจำนวนเงิน

งวด(ประกัน) กรอกเดือน

เริ่ม(ประกัน) ต้องเป็นวันที่

สิ้นสุด(ประกัน) ต้องเป็นวันที่

เบี้ย(ประกัน) เป็นจำนวนเงิน

ปี(ประกัน) เป็นตัวเลข มีขนาด 4 ตัวอักษร

ผู้ออกประกัน(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ผู้เอาประกัน(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

รหัส(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

เลขที่กรมธรรม์(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร

งวด(พรบ.) กรอกเดือน

เริ่ม(พรบ.) ต้องเป็นวันที่

สิ้นสุด(พรบ.) ต้องเป็นวันที่

เบี้ย (พรบ.) เป็นจำนวนเงิน

ปี (พรบ.) เป็นตัวเลข มีขนาด 4 ตัวอักษร

ผู้ออก(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ผู้เอาประกัน(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

BOKER มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ประเภท เป็นตัวเลข 1 ตัวอักษร

ตารางแสดงข้อมูลรายละเอียดรถหัวลาก สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รูปแก้ไขสามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขรายละเอียดรถหัวลากได้ ดังรูป

แก้ไข	รหัสรถหัวลาก	งวดภาษี	วันสิ้นภาษี	อัตราภาษี	รหัสประกัน	เริ่ม(ประกัน)	สิ้นสุด(ประกัน)	ผู้ออกประกัน	ผู้เอาประกัน	รหัส(พรบ.)	ผู้ออก(พรบ.)	ผู้ถือกรรมสิทธิ์
	FMC-001	ธันวาคม	12/31/1959	2175.00	420	12/31/1958	12/31/1959	เจ้าพระยา	FMC/P3S	3.50	อาดเนย์	P3S

แก้ไขข้อมูลรายละเอียดของรถหัวลาก

แสดงข้อมูลรายละเอียดรถหัวลาก

แก้ไขข้อมูล

ส่วนข้อมูลรายละเอียดรถหัวลาก

เบอร์รถ	งวดภาษี	วันสิ้นอายุภาษี
FMC-001	ธันวาคม	31/12/1959
อัตราภาษี	รหัส(ประกัน)	เลขที่กรมธรรม์(ประกัน)
2175.00	420	20861663-15NBK
ทุน(ประกัน)	งวด(ประกัน)□	เริ่ม(ประกัน)
	ธันวาคม	31/12/1958
สิ้นสุด(ประกัน)	เบี้ย(ประกัน)	ปี(ประกัน)
31/12/1959	7488.93	2016
ผู้ออกประกัน(ประกัน)	ผู้เอาประกัน(ประกัน)	รหัส(พรบ.)
เจ้าพระยา	FMC/P3S	3.50
เลขที่กรมธรรม์(พรบ.)	งวด(พรบ.)	เริ่ม(พรบ.)
82838521-15NBK	ธันวาคม	31/12/1958
สิ้นสุด(พรบ.)	เบี้ย (พรบ.)	ปี (พรบ.)
31/12/1959	3395.11	2016
ผู้ออก(พรบ.)	ผู้เอาประกัน(พรบ.)	ผู้ถือกรรมสิทธิ์
อาดเนย์	FMC	P3S
BOKER	ประเภท	
TP	3	

รหัสรถหัวลาก ลิงค์มาจากหน้าแก้ไขข้อมูลรถหัวลาก **ไม่สามารถแก้ไขได้**

งวดภาษี มีขนาดไม่เกิน 15 ตัวอักษร **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

วันสิ้นอายุภาษี เป็นวันที่ **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

อัตราภาษี เป็นจำนวนเงิน **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

รหัส(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร

เลขที่กรรมธรรม(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร

ทุน(ประกัน) เป็นจำนวนเงิน

งวด(ประกัน) กรอกเดือน

เริ่ม(ประกัน) ต้องเป็นวันที่

สิ้นสุด(ประกัน) ต้องเป็นวันที่

เบี้ย(ประกัน) เป็นจำนวนเงิน

ปี(ประกัน) เป็นตัวเลข มีขนาด 4 ตัวอักษร

ผู้ออกประกัน(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ผู้เอาประกัน(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

รหัส(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

เลขที่กรรมธรรม(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร

งวด(พรบ.) กรอกเดือน

เริ่ม(พรบ.) ต้องเป็นวันที่

สิ้นสุด(พรบ.) ต้องเป็นวันที่

เบี้ย (พรบ.) เป็นจำนวนเงิน

ปี (พรบ.) เป็นตัวเลข มีขนาด 4 ตัวอักษร

ผู้ออก(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ผู้เอาประกัน(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

BOKER มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ประเภท เป็นตัวเลข 1 ตัวอักษร

ในส่วนของการแสดงข้อมูลรายละเอียดรถหัวลาก สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รูปแก้ไข สามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขรายละเอียดรถหัวลากได้ ดังรูป

สามารถกดลบข้อมูลรายละเอียดรถหัวลากได้ โดยจะมีข้อความยืนยันการลบก่อน

แก้ไข	รหัสรถหัวลาก	งวดภาษี	วันสิ้นอาณัติ	อัตราภาษี	รายได้(ประกัน)	เลขที่กรรมธรรม(ประกัน)	ทุน(ประกัน)	งวด(ประกัน)	เริ่ม(ประกัน)	สิ้นสุด(ประกัน)	เบี้ย (ประกัน)	ปี (ประกัน)
	MC-001	ธันวาคม	12/31/1959	2175.00	420	20861663-15NEK		ธันวาคม	12/31/1958	12/31/1959	7488.93	201

บันทึก

ปุ่มบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ยกเลิก

ยกเลิกการทำงานในหน้าบันทึกและแก้ไขข้อมูล

แสดงข้อมูลรถหัวลาก

แก้ไขข้อมูล

เพิ่มรายละเอียดรถหัวลาก

เพิ่มที่อยู่รถหัวลาก

เพิ่มสถานะรถหัวลาก

ส่วนข้อมูลที่อยู่รถหัวลาก

เบอร์รถ

สาขา

วันที่เริ่ม

FMC-001

วันที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

เลือกแถบ **เพิ่มที่อยู่รถหัวลาก** เพิ่มข้อมูลที่อยู่ของรถหัวลากคันนี้

รหัสรถหัวลาก ลิงค์มาจากหน้าแก้ไขข้อมูลรถหัว

วันที่เริ่ม ต้องเป็นวันที่

ลาก**ไม่สามารถแก้ไขได้**

วันที่สิ้นสุด ต้องเป็นวันที่

สาขา กรอกข้อมูลสาขาขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

หมายเหตุ กรอกหมายเหตุ

ในส่วนของการแสดงข้อมูลที่อยู่รถหัวลาก สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รูปแก้ไขสามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขที่อยู่รถหัวลากนั้นได้ ดังรูป

แก้ไข	รหัสรถหัวลาก	สาขา	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	หมายเหตุ
	FMC-001	1	9/13/2016		

หน้าแก้ไขข้อมูลที่อยู่ของรถหัวลาก

แสดงข้อมูลที่อยู่รถหัวลาก

แก้ไขข้อมูล

ส่วนข้อมูลที่อยู่รถหัวลาก

เบอร์รถ

สาขา

วันที่เริ่ม

FMC-001

1

13/09/2016

วันที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

รหัสรถหัวลาก ลิงค์มาจากหน้าแก้ไขข้อมูลรถหัว

วันที่เริ่ม ต้องเป็นวันที่

ลาก**ไม่สามารถแก้ไขได้**

วันที่สิ้นสุด ต้องเป็นวันที่

สาขา กรอกข้อมูลสาขาขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

หมายเหตุ กรอกหมายเหตุ

ในส่วนของการแสดงข้อมูลที่อยู่รถหัวลาก สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รูปแก้ไขสามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขที่อยู่รถหัวลากนั้นได้ ดังรูป

แก้ไข	เบอร์รถ	สาขา	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	หมายเหตุ
	FMC-001	1	9/13/2016		

บันทึก

ปุ่มบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ยกเลิก

ยกเลิกการทำงานในหน้าบันทึกและแก้ไขข้อมูล

แสดงข้อมูลหัวลาก

แก้ไขข้อมูล

เพิ่มรายละเอียดรถหัวลาก

เพิ่มที่อยู่รถหัวลาก

เพิ่มสถานะรถหัวลาก

ส่วนข้อมูลสถานะรถหัวลาก

เบอร์รถ

สถานะ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

FMC-001

เลือกแถบ **เพิ่มสถานะรถหัวลาก** เพิ่มข้อมูลสถานะ การซ่อมของรถหัวลากคันนี้

รหัสรถหัวลาก ลิงค์มาจากหน้าแก้ไขข้อมูลรถหัวลาก ****ไม่สามารถแก้ไขได้****

วันที่เริ่ม ต้องเป็นวันที่

วันที่สิ้นสุด ต้องเป็นวันที่

สถานะรถ กรอกข้อมูลสถานะรถขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

หมายเหตุ กรอกหมายเหตุ

ในส่วนของการแสดงข้อมูลที่อยู่รถทางลาก สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รูปแก้ไขสามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขสถานะ การซ่อมรถหัวลากนั้นได้ ดังรูป

แก้ไข	รหัสรถหัวลาก	สถานะรถหัวลาก	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	หมายเหตุ
	FMC-001	ซ่อม	9/24/2016		เปลี่ยนยาง

หน้าแก้ไขข้อมูลสถานะ การซ่อมของรถหัวลาก

แสดงข้อมูลสถานะรถหัวลาก

แก้ไขข้อมูล

ส่วนข้อมูลสถานะรถหัวลาก

เบอร์รถ
FMC-001

สถานะ
ซ่อม

วันที่เริ่ม
24/09/2016

วันที่สิ้นสุด

หมายเหตุ
เปลี่ยนยาง

รหัสรถหัวลาก ลิงค์มาจากหน้าแก้ไขข้อมูลรถหัวลาก ****ไม่สามารถแก้ไขได้****

วันที่เริ่ม ต้องเป็นวันที่

วันที่สิ้นสุด ต้องเป็นวันที่

สถานะรถ กรอกข้อมูลสถานะรถขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

หมายเหตุ กรอกหมายเหตุ

ในส่วนของการแสดงข้อมูลที่อยู่รถหางลาก สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รูปแก้ไขสามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขที่อยู่รถหางลากนั้นได้ ดังรูป

แก้ไข	เบอร์รถ	สถานะรถ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	หมายเหตุ
	FMC-001	ซ่อม	9/24/2016		เปลี่ยนยาง

บันทึก

ปุ่มบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ยกเลิก

ยกเลิกการทำงานในหน้าบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ส่วนจัดการข้อมูลรถ หางลาก

จัดการข้อมูลรถ

รายการ

ข้อมูลรถหัวลาก

- แสดงข้อมูล
- เพิ่มข้อมูล

ข้อมูลรถหางลาก

- แสดงข้อมูล
- เพิ่มข้อมูล

เมนูเพิ่มข้อมูล

จะแสดงรายละเอียดด้วยกัน 3 ส่วน คือ ส่วนข้อมูลรถทางลาก ส่วนข้อมูลรายละเอียดรถทางลาก ส่วนข้อมูลที่อยู่ของรถทางลาก

ส่วนข้อมูลรถทางลาก

แสดงข้อมูลรถทางลาก

เพิ่มข้อมูล

ส่วนข้อมูลรถทางลาก

เบอร์รถทางลาก	ทะเบียนรถ	ลักษณะรถ
เลขตัวรถ	แบบ/รุ่น	วันที่จดทะเบียน
ปี/รุ่น	สี	ขนาดล้อ
น้ำหนักรถ	น้ำหนักบรรทุก	เพลาล้อ
หมายเหตุ	รหัสชนิด	

เบอร์รถทางลาก เป็นตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ **

เบอร์รถต้องมีไม่เกิน 10 ตัวอักษร มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก ถ้าเบอร์รถซ้ำให้แจ้งเตือนซ้ำ**

ทะเบียนรถ มีขนาดไม่เกิน 15 ตัวอักษร **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

ลักษณะรถ มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

เลขตัวรถ มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

แบบ/รุ่น มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

วันที่จดทะเบียน ต้องเป็นวันที่ **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

ปี/รุ่น กรอกข้อมูลปี คริสต์ศักราช เช่น 2016 มีขนาดไม่เกิน 4 ตัวอักษร

สี กรอกข้อมูลสีของรถ มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร

ขนาดล้อ กรอกข้อมูลจำนวนล้อของรถ มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร เช่น 3 เพลาล้อ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น

น้ำหนักรถ กรอกข้อมูลน้ำหนักรถ **มีการเช็คว่าเป็นตัวเลข ให้ใส่แต่ตัวเลขเท่านั้น **

น้ำหนักบรรทุก กรอกข้อมูลน้ำหนักบรรทุก **มีการเช็คว่าเป็นตัวเลข ให้ใส่แต่ตัวเลขเท่านั้น **

เพลลา กรอกข้อมูลเพลลาของรถ มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร

หมายเหตุ กรอกข้อมูลหมายเหตุ

รหัสชนิด กรอกรหัสชนิด ขนาดไม่เกิน 3 ตัวอักษร
มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก

ส่วนข้อมูลรายละเอียดรถทางลาก

ส่วนข้อมูลรายละเอียดรถทางลาก		
รหัสรถทางลาก	งวดภาษี	วันสิ้นอายุภาษี
อัตราภาษี	รหัส(ประกัน)	เลขที่กรมธรรม์(ประกัน)
ทุน(ประกัน)	งวด(ประกัน)	เริ่ม(ประกัน)
สิ้นสุด(ประกัน)	เบี้ย(ประกัน)	ปี(ประกัน)
ผู้ออกประกัน(ประกัน)	ผู้เอาประกัน(ประกัน)	รหัส(WSU.)
เลขที่กรมธรรม์(WSU.)	งวด(WSU.)	เริ่ม(WSU.)
สิ้นสุด(WSU.)	เบี้ย (WSU.)	ปี (WSU.)
ผู้ออก(WSU.)	ผู้เอาประกัน(WSU.)	ผู้ถือกรรมสิทธิ์
BOKER	ประเภท	

รหัสรถทางลาก มาจากเบอร์รถทางลาก **ไม่ต้องกรอกซ้ำ**

งวดภาษี มีขนาดไม่เกิน 15 ตัวอักษร **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

วันสิ้นอายุภาษี เป็นวันที่ **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

อัตราภาษี เป็นจำนวนเงิน

รหัส(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

เลขที่กรมธรรม์(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

ทุน(ประกัน) เป็นจำนวนเงิน

งวด(ประกัน) กรอกเดือน

เริ่ม(ประกัน) ต้องเป็นวันที่

สิ้นสุด(ประกัน) ต้องเป็นวันที่

เบี้ย(ประกัน) เป็นจำนวนเงิน

ปี(ประกัน) เป็นตัวเลข มีขนาด 4 ตัวอักษร

ผู้ออกประกัน(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ผู้เอาประกัน(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

รหัส(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

เลขที่กรมธรรม์(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร

ผู้เอาประกัน(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

รหัส(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

เลขที่กรมธรรม์(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร

งวด(พรบ.) กรอกเดือน

เริ่ม(พรบ.) ต้องเป็นวันที่

สิ้นสุด(พรบ.) ต้องเป็นวันที่

เบี้ย (พรบ.) เป็นจำนวนเงิน

ปี (พรบ.) เป็นตัวเลข มีขนาด 4 ตัวอักษร

ผู้ออก(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ผู้เอาประกัน(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

BOKER มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ประเภท เป็นตัวเลข 1 ตัวอักษร

ส่วนข้อมูลที่อยู่ของรถทางลาก

ส่วนข้อมูลที่อยู่ของรถทางลาก		
เบอร์หาง	สาขา	วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด	หมายเหตุ	

รหัสรถทางลาก มาจากเบอร์รถทางลาก ****ไม่ต้องกรอกซ้ำ****

สาขา กรอกข้อมูลสาขาขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

วันที่เริ่ม ต้องเป็นวันที่

วันที่สิ้นสุด ต้องเป็นวันที่

หมายเหตุ กรอกหมายเหตุ

บันทึก

ปุ่มบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ยกเลิก

ยกเลิกการทำงานในหน้าบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ในส่วนของการแสดงข้อมูลที่อยู่รถทางลาก สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รูปแก้ไขสามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขสถานะ การซ่อมรถหัวลากนั้นได้ ดังรูป

รหัสรถทางลาก	ทะเบียน	ลักษณะรถ	เลขตัวรถ	แบบ/รุ่น	วันที่จดทะเบียน	ปี/รุ่น	สี	ขนาดล้อ	น้ำหนัก	น้ำหนักบรรทุก	น้ำหนักรวม	เพลาลูก	หมายเลข	รหัสชนิด
BC 001	71-2052	กิ่งพวง	1970-PN-31	-	1/18/1989	1989	แดง	2 เพลาลูก 4 ล้อ ยาง 8	6000	16400	22400	2		BC

หน้าแก้ไขข้อมูลรถทางลาก

แสดงข้อมูลรถทางลาก

แก้ไขข้อมูล

เพิ่มรายละเอียดรถทางลาก

เพิ่มที่อยู่รถทางลาก

เพิ่มสถานะรถทางลาก

ส่วนข้อมูลรถทางลาก

เบอร์รถทางลาก

BC 001

ทะเบียนรถ

71-2052

ลักษณะรถ

กิ่งพวง

เลขตัวรถ

1970-PN-31

แบบ/รุ่น

-

วันที่จดทะเบียน

18/01/1989

ปี/รุ่น

1989

สี

แดง

ขนาดล้อ

2 เพลาลูก 4 ล้อ ยาง 8

น้ำหนัก

6000

น้ำหนักบรรทุก

16400

เพลาลูก

2

หมายเลข

รหัสชนิด

BC ทางกิ่ง 7.50

เบอร์รถทางลาก เป็นตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ **

เบอร์รถต้องมีไม่เกิน 10 ตัวอักษร มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอกถ้าเบอร์รถซ้ำให้แจ้งเตือนว่าซ้ำ**

ทะเบียนรถ มีขนาดไม่เกิน 15 ตัวอักษร **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

ลักษณะรถ มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

เลขตัวรถ มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

แบบ/รุ่น มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

วันที่จดทะเบียน ต้องเป็นวันที่ **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

ปี/รุ่น กรอกข้อมูลปี คริสต์ศักราช เช่น 2016 มีขนาดไม่เกิน 4 ตัวอักษร

สี กรอกข้อมูลสีของรถ มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร

ขนาดล้อ กรอกข้อมูลจำนวนล้อของรถ มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร เช่น 3 เพลาลูก 6 ล้อ ยาง 10 เส้น

น้ำหนักกรร กรอกข้อมูลน้ำหนักกรร ****มีการเช็คว่าเป็นตัวเลข ให้ใส่แต่ตัวเลขเท่านั้น ****

น้ำหนักบรรทุก กรอกข้อมูลน้ำหนักบรรทุก ****มีการเช็คว่าเป็นตัวเลข ให้ใส่แต่ตัวเลขเท่านั้น ****

เพลลา กรอกข้อมูลเพลลาของรถ มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร

ในส่วนของการแสดงข้อมูลรถทางลาก สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่เบอร์รถสามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขรถทางลากเบอร์นั้นได้ ดังรูป

รหัสรถทางลาก	ทะเบียน	ลักษณะรถ	เลขตัวรถ	แบบ/รุ่น	วันขึ้นทะเบียน	ปี/รุ่น	สี	ขนาดล้อ	น้ำหนักกรร	น้ำหนักบรรทุก	น้ำหนักรวม
BC 001	71-2052	กึ่งพ่วง	1970-PN-31	-	1/18/1989	1989	แดง	2 เพลลา 4 ล้อ ยาง 8	6000	16400	2

บันทึก

ปุ่มบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ยกเลิก

ยกเลิกการทำงานในหน้าบันทึกและแก้ไขข้อมูล

แถบเพิ่มรายละเอียดรถทางลาก

แสดงข้อมูลรถทางลาก

แก้ไขข้อมูล

เพิ่มรายละเอียดรถทางลาก

เพิ่มที่อยู่รถทางลาก

เพิ่มสถานะรถทางลาก

ส่วนข้อมูลรายละเอียดรถทางลาก

เบอร์รถ
BC 001

จังหวัด
[] *

วันขึ้นอายุภาษี
[] *

อัตราภาษี
[] *

รหัส(ประกัน)
[]

เลขที่กรมธรรม์(ประกัน)
[]

ทุน(ประกัน)
[]

งวด(ประกัน)
[]

เริ่ม(ประกัน)
[]

สิ้นสุด(ประกัน)
[]

เบี้ย(ประกัน)
[]

ปี(ประกัน)
[]

ผู้ออกประกัน(ประกัน)
[]

ผู้เอาประกัน(ประกัน)
[]

รหัส(WSU)
[]

เลขที่กรมธรรม์(WSU)
[]

งวด(WSU)
[]

เริ่ม(WSU)
[]

สิ้นสุด(WSU)
[]

เบี้ย (WSU)
[]

ปี (WSU)
[]

ผู้ออก(WSU)
[]

ผู้เอาประกัน(WSU)
[]

ผู้ถือกรรมสิทธิ์
[]

BOKER
[]

ประเภท
[]

รหัสทางลาก ลิงค์มาจากหน้าแก้ไขข้อมูลรทาง
ลาก ****ไม่สามารถแก้ไขได้****

งวดภาษี มีขนาดไม่เกิน 15 ตัวอักษร ****มีการเช็ค
ความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้อง
กรอก****

วันสิ้นอายุภาษี เป็นวันที่ ****มีการเช็คความถูกต้อง
ของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

อัตราภาษี เป็นจำนวนเงิน

รหัส(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร ****มีการ
เช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่า
ต้องกรอก****

เลขที่กรมธรรม์(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 50
ตัวอักษร ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่
กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

ทุน(ประกัน) เป็นจำนวนเงิน

งวด(ประกัน) กรอกเดือน

เริ่ม(ประกัน) ต้องเป็นวันที่

สิ้นสุด(ประกัน) ต้องเป็นวันที่

เบี้ย(ประกัน) เป็นจำนวนเงิน

ปี(ประกัน) เป็นตัวเลข มีขนาด 4 ตัวอักษร

ผู้ออกประกัน(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ผู้เอาประกัน(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

รหัส(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

เลขที่กรมธรรม์(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร

ผู้เอาประกัน(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

รหัส(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

เลขที่กรมธรรม์(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร

งวด(พรบ.) กรอกเดือน

เริ่ม(พรบ.) ต้องเป็นวันที่

สิ้นสุด(พรบ.) ต้องเป็นวันที่

เบี้ย (พรบ.) เป็นจำนวนเงิน

ปี (พรบ.) เป็นตัวเลข มีขนาด 4 ตัวอักษร

ผู้ออก(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ผู้เอาประกัน(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

BOKER มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ประเภท เป็นตัวเลข 1 ตัวอักษร

ในส่วนของการแสดงข้อมูลรายละเอียดรถทางลาก สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รูปแก้ไข สามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขรายละเอียดรถหัวนั้นได้ ดังรูป

แก้ไข	รหัสรถทางลาก	งวดภาษี	วันสิ้นภาษี	รหัสประกัน	เริ่ม(ประกัน)	สิ้นสุด(ประกัน)	ผู้ออกประกัน	ผู้เอาประกัน	รหัส(พรม.)	เริ่ม(พรม.)	ผู้ถือกรรมสิทธิ์
	BC 001	ธันวาคม	12/31/2016						3.6	12/31/2015	
	BC 001										

แก้ไขข้อมูลรายละเอียดของรถทางลาก

แสดงข้อมูลรายละเอียดรถทางลาก

แก้ไขข้อมูล

ส่วนข้อมูลรายละเอียดรถทางลาก

เบอร์รถ BC 001	งวดภาษี ธันวาคม	วันสิ้นอายุภาษี 31/12/2016
อัตราภาษี 3750.00	รหัส(ประกัน)	เลขที่กรมธรรม์(ประกัน)
ทุน(ประกัน) 0.00	งวด(ประกัน)	เริ่ม(ประกัน)
สิ้นสุด(ประกัน)	เบี้ย(ประกัน) 0.00	ปี(ประกัน)
ผู้ออกประกัน(ประกัน)	ผู้เอาประกัน(ประกัน)	รหัส(พรม.) 3.6
เลขที่กรมธรรม์(พรม.) 82724871-15NBK	งวด(พรม.) ธันวาคม	เริ่ม(พรม.) 31/12/2015
สิ้นสุด(พรม.) 31/12/2016	เบี้ย (พรม.) 645.21	ปี (พรม.) 2559
ผู้ออก(พรม.) อาคเนย์	ผู้เอาประกัน(พรม.) FMC	ผู้ถือกรรมสิทธิ์
BOOKER TP	ประเภท 2	

รหัสรถทางลาก ลิงค์มาจากหน้าแก้ไขข้อมูลรถทาง

ลาก ****ไม่สามารถแก้ไขได้****

งวดภาษี มีขนาดไม่เกิน 15 ตัวอักษร ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

วันสิ้นอายุภาษี เป็นวันที่ ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

อัตราภาษี เป็นจำนวนเงิน

รหัส(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

เลขที่กรมธรรม์(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

ทุน(ประกัน) เป็นจำนวนเงิน

งวด(ประกัน) กรอกเดือน

เริ่ม(ประกัน) ต้องเป็นวันที่

สิ้นสุด(ประกัน) ต้องเป็นวันที่

เบี้ย(ประกัน) เป็นจำนวนเงิน

ปี(ประกัน) เป็นตัวเลข มีขนาด 4 ตัวอักษร

ผู้ออกประกัน(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ผู้เอาประกัน(ประกัน) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

รหัส(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

เลขที่กรมธรรม์(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร

ผู้เอาประกัน(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

รหัส(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

เลขที่กรมธรรม์(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร

งวด(พรบ.) กรอกเดือน

เริ่ม(พรบ.) ต้องเป็นวันที่

สิ้นสุด(พรบ.) ต้องเป็นวันที่

เบี้ย (พรบ.) เป็นจำนวนเงิน

ปี (พรบ.) เป็นตัวเลข มีขนาด 4 ตัวอักษร

ผู้ออก(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ผู้เอาประกัน(พรบ.) มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

BOKER มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ประเภท เป็นตัวเลข 1 ตัวอักษร

ในส่วนของการแสดงข้อมูลรายละเอียดตาราง สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รูปแก้ไข สามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขรายละเอียดตารางนั้นได้ ดังรูป

แก้ไข	รหัสตาราง	งวดภาษี	วันสิ้นอาญา	อัตราภาษี	รายได้(ประกัน)	เลขที่กรมธรรม์(ประกัน)	ทุน(ประกัน)	งวด(ประกัน)	เริ่ม(ประกัน)	สิ้นสุด(ประกัน)	เบี้ย (ประกัน)
	3C 001	ธันวาคม	12/31/2016	3750.00			0.00				
	3C 001			0.00			0.00				

บันทึก

ปุ่มบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ยกเลิก

ยกเลิกการทำงานในหน้าบันทึกและแก้ไขข้อมูล

เพิ่มข้อมูลที่อยู่ของรถทางลาก

แสดงข้อมูลรถทางลาก

แก้ไขข้อมูล

เพิ่มรายละเอียดรถทางลาก

เพิ่มที่อยู่รถทางลาก

เพิ่มสถานะรถทางลาก

ส่วนข้อมูลที่อยู่รถทางลาก

เบอร์หาง

สาขา

วันที่เริ่ม

BC 001

วันที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

รหัสรถทางลาก ลิงค์มาจากหน้าแก้ไขข้อมูลรถทาง

วันที่เริ่ม ต้องเป็นวันที่

ลาก ****ไม่สามารถแก้ไขได้****

วันที่สิ้นสุด ต้องเป็นวันที่

สาขา กรอกข้อมูลสาขาขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

หมายเหตุ กรอกหมายเหตุ

ในส่วนของการแสดงข้อมูลที่อยู่รถทางลาก สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รูปแก้ไขสามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขที่อยู่รถทางลากนั้นได้ ดังรูป

แก้ไข	รหัสรถทางลาก	สาขา	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	หมายเหตุ
	BC 001	2	1/1/2016		
	BC 001				

บันทึก

ปุ่มบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ยกเลิก

ยกเลิกการทำงานในหน้าบันทึกและแก้ไขข้อมูล

แก้ไขข้อมูลที่อยู่ของรถทางลาก

แสดงข้อมูลที่อยู่รถทางลาก

แก้ไขข้อมูล

ส่วนข้อมูลที่อยู่รถทางลาก

เบอร์รถ

สาขา

วันที่เริ่ม

BC 001

2

01/01/2016

วันที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

รหัสรถทางลาก ลิงค์มาจากหน้าแก้ไขข้อมูลรถทาง

วันที่เริ่ม ต้องเป็นวันที่

ลาก ****ไม่สามารถแก้ไขได้****

วันที่สิ้นสุด ต้องเป็นวันที่

สาขา กรอกข้อมูลสาขาขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

หมายเหตุ กรอกหมายเหตุ

ในส่วนของการแสดงข้อมูลที่อยู่รถทางลาก สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รูปแก้ไขสามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขที่อยู่รถทางลากนั้นได้ ดังรูป

แก้ไข	เบอร์หาง	สาขา	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	หมายเหตุ
	BC 001	2	1/1/2016		
	BC 001				

บันทึก

ปุ่มบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ยกเลิก

ยกเลิกการทำงานในหน้าบันทึกและแก้ไขข้อมูล

เพิ่มข้อมูลสถานะ การซ่อมของรถทางลาก

แสดงข้อมูลรถทางลาก

แก้ไขข้อมูล

เพิ่มรายละเอียดรถทางลาก

เพิ่มที่อยู่รถทางลาก

เพิ่มสถานะรถทางลาก

ส่วนข้อมูลสถานะรถทางลาก

เบอร์หาง

สถานะ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

BC 001

รหัสรถทางลาก ลิงค์มาจากหน้าแก้ไขข้อมูลรถทาง
ลาก ****ไม่สามารถแก้ไขได้****

วันที่เริ่ม ต้องเป็นวันที่

วันที่สิ้นสุด ต้องเป็นวันที่

สถานะรถ กรอกข้อมูลสถานะรถขนาดไม่เกิน 20
ตัวอักษร

หมายเหตุ กรอกหมายเหตุ

ในส่วนของการแสดงข้อมูลที่อยู่รถทางลาก สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รูปแก้ไขสามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขที่อยู่รถทางลากนั้นได้ ดังรูป

แก้ไข	รหัสรถทางลาก	สถานะ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	หมายเหตุ
	BC 001	ซ่อม	9/13/2016		

แก้ไขข้อมูลสถานะ การซ่อมของรถทางลาก

แสดงข้อมูลสถานะรถทางลาก

แก้ไขข้อมูล

ส่วนข้อมูลสถานะรถทางลาก

เบอร์รถ
BC 001

สถานะ
ซ่อม

วันที่เริ่ม
13/09/2016

วันที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

รหัสรถทางลาก ลิงค์มาจากหน้าแก้ไขข้อมูลรถทาง

ลาก ****ไม่สามารถแก้ไขได้****

สถานะรถ กรอกข้อมูลสถานะรถขนาดไม่เกิน 20

ตัวอักษร

วันที่เริ่ม ต้องเป็นวันที่

วันที่สิ้นสุด ต้องเป็นวันที่

หมายเหตุ กรอกหมายเหตุ

ในส่วนของการแสดงข้อมูลที่อยู่รถทางลาก สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รูปแก้ไขสามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขที่อยู่รถทางลากนั้นได้ ดังรูป

แก้ไข	เบอร์รถ	สถานะรถ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	หมายเหตุ
	BC 001	ซ่อม	9/13/2016		

บันทึก

ปุ่มบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ยกเลิก

ยกเลิกการทำงานในหน้าบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ส่วนข้อมูล Master

ข้อมูล Master

จัดการ

ค่าใช้จ่าย

- แสดงข้อมูล
- เพิ่มข้อมูล

เมนูจัดการค่าใช้จ่าย จะมีเมนูแยกย่อย 2 เมนูคือ แสดงข้อมูล และเพิ่มข้อมูล

เพิ่มข้อมูลค่าใช้จ่าย

แสดงข้อมูลค่าใช้จ่าย

เพิ่มข้อมูล

ค่าใช้จ่าย

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่าย มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

รายละเอียดค่าใช้จ่าย มีขนาดไม่เกิน 60 ตัวอักษร

****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

หมายเหตุ กรอกหมายเหตุ

****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

ในส่วนของการแสดงข้อมูลค่าใช้จ่าย สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รหัสค่าใช้จ่าย สามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่ายนั้นได้ ดังรูป

รหัสค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง

บันทึก

ปุ่มบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ยกเลิก

ยกเลิกการทำงานในหน้าบันทึกและแก้ไขข้อมูล

แก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่าย

แสดงข้อมูลค่าใช้จ่าย

แก้ไขข้อมูล

ค่าใช้จ่าย

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่าย มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร

****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

รายละเอียดค่าใช้จ่าย มีขนาดไม่เกิน 60 ตัวอักษร

****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

หมายเหตุ กรอกหมายเหตุ ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

ในส่วนของการแสดงข้อมูลค่าใช้จ่าย สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รหัสค่าใช้จ่าย สามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่ายนั้นได้ ดังรูป

รหัสค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	หมายเหตุ
	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง

บันทึก

ปุ่มบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ยกเลิก

ยกเลิกการทำงานในหน้าบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ตู้คอนเทนเนอร์

- แสดงข้อมูล
- เพิ่มข้อมูล

เมนูตู้คอนเทนเนอร์ จะมีเมนูแยกย่อย 2 เมนูคือ แสดงข้อมูล และเพิ่มข้อมูล

เพิ่มข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์

แสดงข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์

เพิ่มข้อมูล

รหัสตู้

ขนาดตู้

ชนิดตู้

CTRN

รหัสตู้ เป็นตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ ****รหัสตู้ต้องมีไม่เกิน 6 ตัวอักษร มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก ถ้ารหัสตู้ซ้ำให้แจ้งเตือนว่าซ้ำ****

ขนาดตู้ มีขนาดไม่เกิน 2 ตัวอักษร ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

ชนิดตู้ เมื่อพิมพ์ตัวอักษรที่มีในฐานข้อมูล ชนิดตู้ จะแสดงข้อมูลเพื่อช่วยให้ ผู้ใช้ กรอกข้อมูลได้ถูกต้อง ดังรูป

รหัสชนิดตู้	คำอธิบายตู้	CTRN
D	ตู้แห้ง	G0
DD	ตู้แห้งโตเมสติก	G0
DHQ	ตู้ไฮคิวโตเมสติก	G0

CTRN มีขนาดไม่เกิน 4 ตัวอักษร ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

ในส่วนของการแสดงข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รหัสตู้คอนเทนเนอร์ สามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์นั้นได้ ดังรูป

รหัสตู้คอนเทนเนอร์	ขนาดตู้คอนเทนเนอร์	ชนิดตู้คอนเทนเนอร์	CTRN
10WV	24	10WV	10WV
12FB	40	FB	12FB
20D	20	D	22G0

บันทึก

ปุ่มบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ยกเลิก

ยกเลิกการทำงานในหน้าบันทึกและแก้ไขข้อมูล

แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์

แสดงข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์

แก้ไขข้อมูล

รหัสตู้
10WV

ขนาดตู้
24

ชนิดตู้
10WV รถมรรทุก10ล้อตู้บรรทุกประจุ10บาน WV

CTRN
10WV

รหัสตู้ เป็นตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ ****รหัสตู้ต้องมีไม่เกิน 6 ตัวอักษร มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก ถ้ารหัสตู้ซ้ำให้แจ้งเตือนว่าซ้ำ****

ขนาดตู้ มีขนาดไม่เกิน 2 ตัวอักษร ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

ชนิดตู้ เมื่อพิมพ์ตัวอักษรที่มีในฐานข้อมูล ชนิดตู้ จะแสดงข้อมูลเพื่อช่วยให้ ผู้ใช้ กรอกข้อมูลได้ถูกต้อง ดังรูป

ชนิดตู้

10WV รถมรรทุก10ล้อตู้บรรทุกประจุ10บาน WV

รหัสชนิดตู้	คำอธิบายตู้	CTRN
10WV	รถมรรทุก10ล้อตู้บรรทุกประจุ10บาน	WV
6WV	รถมรรทุก6ล้อตู้บรรทุกประจุ6บาน	WV
D	ตู้แห้ง	G0

CTRN มีขนาดไม่เกิน 4 ตัวอักษร ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

ในส่วนของการแสดงข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รหัสตู้คอนเทนเนอร์ สามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์นั้นได้ ดังรูป

รหัสตู้คอนเทนเนอร์	ขนาดตู้คอนเทนเนอร์	ชนิดตู้คอนเทนเนอร์	CTRN
10VV	24	10VV	10VV
12FB	40	FB	12FB

บันทึก ปุ่มบันทึกและแก้ไขข้อมูล **ยกเลิก** ยกเลิกการทำงานในหน้าบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ประเภทตู้คอนเทนเนอร์

- แสดงข้อมูล
- เพิ่มข้อมูล

เมนูประเภทตู้คอนเทนเนอร์ จะมีเมนูแยกย่อย 2 เมนูคือ แสดงข้อมูล และเพิ่มข้อมูล

เพิ่มข้อมูลประเภทตู้คอนเทนเนอร์

แสดงข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์

เพิ่มข้อมูล

รหัสตู้

ขนาดตู้

ชนิดตู้

CTRN

รหัสชนิดตู้ เป็นตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ ****รหัสตู้ต้องมีไม่เกิน 4 ตัวอักษร มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก ถ้ารหัสตู้ซ้ำให้แจ้งเตือนว่าซ้ำ****

รายละเอียดชนิดตู้ มีขนาดไม่เกิน 100 ตัวอักษร ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

CTRN มีขนาดไม่เกิน 2 ตัวอักษร ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

ในส่วนของการแสดงข้อมูลค่าใช้จ่าย สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รหัสชนิดตู้คอนเทนเนอร์ สามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่ายนั้นได้ ดังรูป

รหัสตู้คอนเทนเนอร์	ขนาดตู้คอนเทนเนอร์	ชนิดตู้คอนเทนเนอร์	CTRN
10VV	24	10VV	10VV
12FB	40	FB	12FB
20D	20	D	22G0

[บันทึก](#)[ปุ่มบันทึกและแก้ไขข้อมูล](#)[ยกเลิก](#)[ยกเลิกการทำงานในหน้าบันทึกและแก้ไขข้อมูล](#)

แก้ไขข้อมูลชนิดตู้คอนเทนเนอร์

แสดงข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์

แก้ไขข้อมูล

รหัสตู้
10WV

ชนิดตู้
10WV รถบรรทุก10ล้อขับเคลื่อนบรรทุกประจุ10บาน WV

ขนาดตู้
24

CTRN
10WV

รหัสชนิดตู้ เป็นตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ ****รหัสตู้ต้องมีไม่เกิน 4 ตัวอักษร มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก ถ้ารหัสตู้ซ้ำให้แจ้งเตือนว่าซ้ำ****

รายละเอียดชนิดตู้ มีขนาดไม่เกิน 100 ตัวอักษร ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

CTRN มีขนาดไม่เกิน 2 ตัวอักษร ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

ในส่วนของการแสดงข้อมูลค่าใช้จ่าย สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รหัสชนิดตู้คอนเทนเนอร์ สามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่ายนั้นได้ ดังรูป

รหัสตู้คอนเทนเนอร์	ขนาดตู้คอนเทนเนอร์	ชนิดตู้คอนเทนเนอร์	CTRN
10WV	24	10WV	10WV
12FB	40	FB	12FB

[บันทึก](#)[ปุ่มบันทึกและแก้ไขข้อมูล](#)[ยกเลิก](#)[ยกเลิกการทำงานในหน้าบันทึกและแก้ไขข้อมูล](#)

พนักงานขับรถ

- แสดงข้อมูล
- เพิ่มข้อมูล

เมนูพนักงานขับรถ จะมีเมนูแยกย่อย 2 เมนูคือ แสดงข้อมูล และเพิ่มข้อมูล

เพิ่มข้อมูลพนักงานขับรถ

แสดงข้อมูลพนักงานขับรถ

เพิ่มข้อมูล


รหัสพนักงาน	ชื่อจริง	นามสกุล
แผนก	RFID	บัตรพนักงาน
เพศ	สัญชาติ	วันที่เริ่มงาน
☐ ชาย ☐ หญิง		
วันเกิด	บัตรประชาชน	เบอร์ติดต่อ
E-mail	ประเภทใบขับขี่	วันที่ออกใบอนุญาต
วันที่หมดอายุ	เลขที่ใบขับขี่	เข้าโครงการประกันรายได้
รหัสหลักประจำ	รหัสหลักประจำ	ที่อยู่

รหัสพนักงาน เป็นตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ ** รหัสพนักงานต้องมีไม่เกิน 6 ตัวอักษร มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก ถ้ารหัสซ้ำให้แจ้งเตือนว่าซ้ำ**

ชื่อจริง มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

นามสกุล มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

แผนก เมื่อพิมพ์ตัวอักษรที่มีในฐานข้อมูล แผนก จะแสดงข้อมูลเพื่อช่วยให้ ผู้ใช้ กรอกข้อมูลได้ถูกต้อง ดังรูป
มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก



RFID มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

บัตรพนักงาน มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร ตัวอักษร **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

เพศ มีขนาดไม่เกิน 4 ตัวอักษร **มีการเช็ค
ความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่า
ต้องกรอก**

สัญชาติ มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร
วันที่เริ่มงาน ต้องเป็นวันที่ **มีการเช็คความ
ถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้อง
กรอก**

วันที่เกิด ต้องเป็นวันที่

บัตรประชาชน กรอกข้อมูลเป็นตัวเลข 13 หลัก

เบอร์ติดต่อ มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร **มี
การเช็คว่าเป็นตัวเลข ให้ใส่แต่ตัวเลขเท่านั้น **

E-mail **มีการตรวจสอบรูปแบบของอีเมล
เช่น ต้องมี @ และ .(ดอท) **

ประเภทใบขับขี่ **มีการเช็คว่าเป็นตัวเลข ให้ใส่
แต่ตัวเลขเท่านั้น **

วันที่ออกใบอนุญาต ต้องเป็นวันที่ **มีการเช็ค
ความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่า
ต้องกรอก**

วันที่หมดอายุ ต้องเป็นวันที่ **มีการเช็คความ
ถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้อง
กรอก**

เลขที่ใบขับขี่ **มีการเช็คว่าเป็นตัวเลข ให้ใส่แต่
ตัวเลขเท่านั้น **

เข้าโครงการประกันรายได้ กรอกเป็น Y หรือ N
เท่านั้น **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้า
ไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

รหัสหัวลากประจำ เมื่อพิมพ์ตัวอักษรที่มีใน
ฐานข้อมูล หัวลาก จะแสดงข้อมูลเพื่อช่วยให้
ผู้ใช้ กรอกข้อมูลได้ถูกต้อง ดังรูป **มีการเช็ค
ความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่า
ต้องกรอก**

รหัสหัวลากประจำ

FMC-001 71-1994	
รหัสหัวลาก	ทะเบียนรถหัวลาก
FMC-001	71-1994
FMC-002	71-2045
FMC-004	71-1983

รหัสหางลากประจำ เมื่อพิมพ์ตัวอักษรที่มีในฐานข้อมูล หางลาก จะแสดงข้อมูลเพื่อช่วยให้ ผู้ใช้ กรอกข้อมูล
ได้ถูกต้อง ดังรูป **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

รหัสหางลากประจำ

BC 001	
รหัสหางลาก	ทะเบียนรถหัวลาก
BC 001	71-2052

ที่อยู่ มีขนาดไม่เกิน 200 ตัวอักษร

ในส่วนของการแสดงข้อมูลพนักงานขับรถ สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รหัสพนักงาน สามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถนั้นได้ ดังรูป

รหัสพนักงาน	ชื่อจริง	นามสกุล	แผนก	RFID	บัตรพนักงาน	เพศ	สัญชาติ	วันที่เริ่มงาน	วันเกิด	บัตรประชาชน	เบอร์ติดต่อ	ที่อยู่	E-mail
C123	ชาตอุดม	ชาจรี	ขนส่ง	REID	9841630	ชาย	ไทย	9/1/2016	1/6/1992	124990013086	082-7827921	352/3 หมู่ 8 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110	Test@hotmail
C124	นใจ	สายใจ	ขนส่ง	REID	9841630	ชาย	ไทย	9/1/2016	1/6/1992	124990013086	082-7827921	352/3 หมู่ 8 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110	Test@hotmail

บันทึก

ปุ่มบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ยกเลิก

ยกเลิกการทำงานในหน้าบันทึกและแก้ไขข้อมูล

แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ

แสดงข้อมูลพนักงานขับรถ

แก้ไขข้อมูล

เพิ่มข้อมูลรถรา wus.

รหัสพนักงาน

C123

ชื่อจริง

ชาตอุดม

นามสกุล

ชาจรี

แผนก

ขนส่ง

RFID

REID

บัตรพนักงาน

9841630

เพศ

☒ ชาย
☐ หญิง

สัญชาติ

ไทย

วันที่เริ่มงาน

01/09/2016

วันเกิด

06/01/1992

บัตรประชาชน

124990013086

เบอร์ติดต่อ

082-7827921

E-mail

Test@hotmail.com

ประเภทใบอนุญาต

3

วันที่ออกใบอนุญาต

01/09/2016

วันที่หมดอายุ

01/09/2018

เลขที่ใบอนุญาต

อค.00133/54

เข้าโครงการประกันรายได้

N

รหัสหัวลากประจำ

FMC-001 | 71-1994

รหัสหางลากประจำ

BC 001

ที่อยู่

352/3 หมู่ 8 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110


รหัสพนักงาน เป็นตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ ** รหัสพนักงานต้องมีไม่เกิน 6 ตัวอักษร มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก ถ้ารหัสซ้ำให้แจ้งเตือนว่าซ้ำ**

ชื่อจริง มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

นามสกุล มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

แผนก เมื่อพิมพ์ตัวอักษรที่มีในฐานข้อมูล แผนก จะแสดงข้อมูลเพื่อช่วยให้ ผู้ใช้ กรอกข้อมูลได้ถูกต้อง ดังรูป

มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก



RFID มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

บัตรพนักงาน มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

เพศ มีขนาดไม่เกิน 4 ตัวอักษร ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

สัญชาติ มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร

วันที่เริ่มงาน ต้องเป็นวันที่ ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

วันที่เกิด ต้องเป็นวันที่

บัตรประชาชน กรอกข้อมูลเป็นตัวเลข 13 หลัก

เบอร์ติดต่อ มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร ****มีการเช็คว่าเป็นตัวเลข ให้ใส่แต่ตัวเลขเท่านั้น ****

E-mail ****มีการตรวจสอบรูปแบบของอีเมล เช่น ต้องมี @ และ. (ดอท) ****

ประเภทใบขับขี่ ****มีการเช็คว่าเป็นตัวเลข ให้ใส่แต่ตัวเลขเท่านั้น ****

วันที่ออกใบอนุญาต ต้องเป็นวันที่ ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

วันที่หมดอายุ ต้องเป็นวันที่ ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

เลขที่ใบขับขี่ ****มีการเช็คว่าเป็นตัวเลข ให้ใส่แต่ตัวเลขเท่านั้น ****

เข้าโครงการประกันรายได้ กรอกเป็น Y หรือ N เท่านั้น ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

รหัสหาลากประจำ เมื่อพิมพ์ตัวอักษรที่มีในฐานข้อมูล หาลาก จะแสดงข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ กรอกข้อมูลได้ถูกต้อง ดังรูป ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

รหัสหัวลากประจำ

FMC-001 | 71-1994

รหัสรถหัวลาก	ทะเบียนรถหัวลาก
FMC-001	71-1994
FMC-002	71-2045
FMC-004	71-1983

รหัสหางลากประจำ เมื่อพิมพ์ตัวอักษรที่มีพื้นฐานข้อมูล หางลาก จะแสดงข้อมูลเพื่อช่วยให้ ผู้ใช้ กรอกข้อมูล ได้ถูกต้อง ดังรูป ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

รหัสหางลากประจำ

BC 001

รหัสหางลาก	ทะเบียนรถหัวลาก
BC 001	71-2052

ที่อยู่ มีขนาดไม่เกิน 200 ตัวอักษร

ในส่วนของการแสดงข้อมูลพนักงานขับรถ สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รหัสพนักงาน สามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถนั้นได้ ดังรูป

รหัสพนักงาน	ชื่อจริง	นามสกุล	แผนก	RFID	บัตรพนักงาน	เพศ	สัญชาติ	วันที่เริ่มงาน	วันเกิด	บัตรประชาชน	เบอร์ติดต่อ
C123	ชาลอุดม	ชาวจี	ขนส่ง	REID	9841630	ชาย	ไทย	9/1/2016	1/6/1992	124990013086	082-78279
C124	สมใจ	สายใจ	ขนส่ง	REID	9841630	ชาย	ไทย	9/1/2016	1/6/1992	124990013086	082-78279

บันทึก

ปุ่มบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ยกเลิก

ยกเลิกการทำงานในหน้าบันทึกและแก้ไขข้อมูล

แถบเพิ่มข้อมูลการลา พขร.

แสดงข้อมูลพนักงานขับรถ

แก้ไขข้อมูล

เพิ่มข้อมูลการลา พขร.

รหัสพนักงาน

C123

วันลา

ประเภทการลา

หมายเหตุ

รหัสพนักงาน ลิงค์มาจากหน้าแก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ ****ไม่สามารถแก้ไขได้****

ประเภทการลา มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

วันที่ลา เป็นวันที่ ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

หมายเหตุ มีขนาดไม่เกิน 100 ตัวอักษร ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

ในส่วนของการแสดงข้อมูลการลาพนักงานขับรถ สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รหัสการลาสามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขข้อมูลการลาพนักงานขับรถนั้นได้ ดังรูป

รหัสการลาพนักงานขับรถ	รหัสพนักงานขับรถ	ประเภทการลา	วันที่ลา	หมายเหตุ
	C123	ลากิจ	10/4/2016	ไปธุระ

บันทึก

ปุ่มบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ยกเลิก

ยกเลิกการทำงานในหน้าบันทึกและแก้ไขข้อมูล

แก้ไขข้อมูลการลาพนักงานขับรถ

แสดงข้อมูลการลาพนักงานขับรถ

แก้ไขข้อมูล

รหัสพนักงาน

C123

วันที่ลา

04/10/2016

ประเภทการลา

ลากิจ

หมายเหตุ

ไปธุระ

รหัสพนักงาน ลิงค์มาจากหน้าแก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ ****ไม่สามารถแก้ไขได้****

ประเภทการลา มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

วันที่ลา เป็นวันที่ ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

หมายเหตุ มีขนาดไม่เกิน 100 ตัวอักษร ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

ในส่วนของการแสดงข้อมูลการลาพนักงานขับรถ สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รหัสการลาสามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขข้อมูลการลาพนักงานขับรถนั้นได้ ดังรูป

รหัสการลาพนักงานขับรถ	รหัสพนักงานขับรถ	ประเภทการลา	วันทีลา	หมายเหตุ
	1 C123	ลากิจ	10/4/2016	ไปธุระ

บันทึก

ปุ่มบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ยกเลิก

ยกเลิกการทำงานในหน้าบันทึกและแก้ไขข้อมูล

พนักงานขาย

- แสดงข้อมูล
- เพิ่มข้อมูล

เมนูพนักงานขาย จะมีเมนูแยกย่อย 2 เมนูคือ แสดงข้อมูล และเพิ่มข้อมูล

เพิ่มข้อมูลพนักงานขาย

แสดงข้อมูลพนักงานขาย

เพิ่มข้อมูล

รหัสพนักงาน

ชื่อจริง

นามสกุล

แผนก

บัตรพนักงาน

เพศ

☐ ชาย
☐ หญิง

สัญชาติ

วันที่เริ่มงาน

วันเกิด

เลขบัตรประชาชน

เบอร์ติดต่อ

ที่อยู่

E-mail

ค่าคอม 1-3 เดือน

ค่าคอม 4-6 เดือน

ค่าคอม 7 เดือนขึ้นไป

ยอดค่าสุดท้ายค่าคอม

รหัสพนักงาน เป็นตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ ** รหัสพนักงานต้องมีไม่เกิน 10 ตัวอักษร มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก ถ้ารหัสซ้ำให้แจ้งเตือนว่าซ้ำ**

ชื่อจริง มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

นามสกุล มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

แผนก เมื่อพิมพ์ตัวอักษรที่มีในฐานข้อมูล แผนก จะแสดงข้อมูลเพื่อช่วยให้ ผู้ใช้ กรอกข้อมูลได้ถูกต้อง ดังรูป **มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

แบบ

แผนก

พัฒนารกิจ

พัฒนาคุณภาพบริการ

บัตรพนักงาน มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร ****มีการ**
เช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่า
ต้องกรอก**

เพศ มีขนาดไม่เกิน 4 ตัวอักษร

สัญชาติ มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร

วันที่เริ่มงาน ต้องเป็นวันที่ ****มีการเช็คความถูกต้อง**
ของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

วันที่เกิด ต้องเป็นวันที่

บัตรประชาชน กรอกข้อมูลเป็นตัวเลข 13 หลัก ****มี**
การเช็คว่าเป็นตัวเลข ให้ใส่แต่ตัวเลขเท่านั้นและ ถ้า
ไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

เบอร์ติดต่อ มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร ****มีการเช็ค**
ว่าเป็นตัวเลข ให้ใส่แต่ตัวเลขเท่านั้น **

ที่อยู่ มีขนาดไม่เกิน 200 ตัวอักษร ****มีการเช็คความ**
ถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก**

E-mail ****มีการตรวจสอบรูปแบบของอีเมลล์ เช่น**
ต้องมี @ และ. (ดอท) **

ค่าคอม 1-3 เดือน เป็นตัวเลข ****มีการเช็คความ**
ถูกต้องของข้อมูล**

ค่าคอม 4-6 เดือน เป็นตัวเลข ****มีการเช็คความ**
ถูกต้องของข้อมูล**

ค่าคอม 7 เดือนขึ้นไป เป็นตัวเลข ****มีการเช็คความ**
ถูกต้องของข้อมูล**

ยอดต่ำสุดที่จ่ายค่าคอม เป็นจำนวนเงิน ****มีการเช็ค**
ความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้อง
กรอก**

ในส่วนของการแสดงข้อมูลพนักงานขาย สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รหัสพนักงานขาย
 สามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขพนักงานขายได้ ดังรูป

รหัสพนักงานขาย	ชื่อจริง	นามสกุล	แผนก	บัตรพนักงาน	เพศ	รหัสบัตรประชาชน	เบอร์ติดต่อ	ที่อยู่	E-Mail	ค่าคอม 1-3 เดือน	ค่าคอม 4-6 เดือน	ค่าคอม 7 เดือนขึ้นไป
ST282	บุญดี	รัตน	ขาย	0001031998	หญิง	1119900104291	0827006318	100/1 หมู่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540	wunthalee@tinn			
ST284	อภัยชัย	อินทร์นอก	ขาย	0001031995	หญิง	3160400037541	0827827918	319 หมู่ 1 ต.สำราญราษฎร์ อ.สัมมาดาม จ.สมุทรสาคร 15130	akanchariya@tinn			

บันทึก

ปุ่มบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ยกเลิก

ยกเลิกการทำงานในหน้าบันทึกและแก้ไขข้อมูล

แก้ไขข้อมูลพนักงานขาย

แสดงข้อมูลพนักงานขาย

แก้ไขข้อมูล

รหัสพนักงาน

ST282

ชื่อจริง

สุญชลี

นามสกุล

วิเศษ

แผนก

ขาย

บัตรพนักงาน

0001031998

เพศ

☐ ชาย
☒ หญิง

สัญชาติ

ไทย

วันที่เริ่มงาน

01/08/2014

วันเกิด

16/08/1986

เลขบัตรประชาชน

1119900104291

เบอร์ติดต่อ

0827006318

ที่อยู่

100/1 หมู่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

E-mail

wunthalee@finmore.net

ค่าคอม 1-3 เดือน

ค่าคอม 4-6 เดือน

ค่าคอม 7 เดือนขึ้นไป


ยอดต่ำสุดที่จ่ายค่าคอม

รหัสพนักงาน ลิงค์มาจากหน้าเพิ่มข้อมูลพนักงานขายและหน้าแสดงข้อมูลพนักงานขาย ****ไม่สามารถแก้ไขได้****

ชื่อจริง มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

นามสกุล มีขนาดไม่เกิน 50 ตัวอักษร ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

แผนก เมื่อพิมพ์ตัวอักษรที่มีในฐานข้อมูล แผนก จะแสดงข้อมูลเพื่อช่วยให้ ผู้ใช้ กรอกข้อมูลได้ถูกต้อง ดังรูป ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****



บัตรพนักงาน มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

เพศ มีขนาดไม่เกิน 4 ตัวอักษร

สัญชาติ มีขนาดไม่เกิน 10 ตัวอักษร

วันที่เริ่มงาน ต้องเป็นวันที่ ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

วันเกิด ต้องเป็นวันที่

บัตรประชาชน กรอกข้อมูลเป็นตัวเลข 13 หลัก ****มีการเช็คว่าเป็นตัวเลข ให้ใส่แต่ตัวเลขเท่านั้นและ ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

เบอร์ติดต่อ มีขนาดไม่เกิน 20 ตัวอักษร ****มีการเช็คว่าเป็นตัวเลข ให้ใส่แต่ตัวเลขเท่านั้น****

ที่อยู่ มีขนาดไม่เกิน 200 ตัวอักษร ****มีการเช็คความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้องกรอก****

E-mail ****มีการตรวจสอบรูปแบบของอีเมล เช่น**

ต้องมี @ และ. (ดอท) **

ค่าคอม 1-3 เดือน เป็นตัวเลข **มีการเช็คความ

ถูกต้องของข้อมูล**

ค่าคอม 4-6 เดือน เป็นตัวเลข **มีการเช็คความ

ถูกต้องของข้อมูล**

ค่าคอม 7 เดือนขึ้นไป เป็นตัวเลข **มีการเช็คความ

ถูกต้องของข้อมูล**

ยอดต่ำสุดที่จ่ายค่าคอม เป็นจำนวนเงิน **มีการเช็ค

ความถูกต้องของข้อมูล ถ้าไม่กรอกให้เตือนว่าต้อง

กรอก**

ในส่วนของการแสดงข้อมูลพนักงานขาย สามารถค้นหาได้ทุก Column และเมื่อคลิกที่รหัสพนักงานขาย สามารถลิงค์ไปหน้าแก้ไขพนักงานขายได้ ดังรูป

รหัสพนักงานขาย	ชื่อจริง	นามสกุล	แผนก	บัตรพนักงาน	เพศ	รหัสบัตรประชาชน	เบอร์มือถือ	ที่อยู่	E-Mail	ค่าคอม 1-3 เดือน	ค่าคอม 4-6 เดือน
ST282	วุนชาลี	รัตอน	ขาย	0001031998	หญิง	1119900104291	0827006318	100/1 หมู่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540	wunchalee@finn		
ST284	อ.ฉวีชา	จันทร์นอก	ขาย	0001031995	หญิง	3160400037541	0827827918	319 หมู่ 1 ต.สำราญณ์ อ.ชะเมา จ.ลพบุรี 15130	akanchariya@finn		

บันทึก

ปุ่มบันทึกและแก้ไขข้อมูล

ยกเลิก

ยกเลิกการทำงานในหน้าบันทึกและแก้ไขข้อมูล